

電子教科書「ますなび先生」から「ますなび Do Plus！体験版」を起動する際に警告メッセージが表示される場合の対処法について

中学校数学指導書付録電子教科書「ますなび先生」では、Flash Player8 以降において、電子教科書上の  マークのコンテンツ「ますなび Do Plus！体験版」を起動する際に次のような警告メッセージが表示されることがあります。



この警告は、「ますなび先生」開発時に最新であった指導書付録 CD に同梱の Flash Player7 をお使いの場合には表示されません。しかし、その後 Flash Player8 以降にバージョンアップされた場合には、セキュリティが強化されているためにこのような警告が表示され、セキュリティの設定を行わないとコンテンツを起動できません。

中学校数学指導書別冊「IT の活用」p. 22 では、対処法として Flash Player7 を上書きインストールすることを推奨しておりますが、最新バージョンの Flash Player9 では、この方法での対処が不可能になっております。Flash Player9 をお使いの際には、次のいずれかの方法で対処していただきますよう、お願ひいたします。

方法1

「ますなび先生」を終了し、Windows の「コントロールパネル」－「プログラムの追加と削除」で Flash Player9 を削除し、その後に Flash Player7 をインストールする。(この方法では「ますなび先生」のすべての動作は保証されますが、Flash Player の最新の機能は失われます)

方法2


- 表示される警告メッセージから「設定」をクリックする。




イ. 「Flash Player ヘルプ」の〔グローバルセキュリティ設定〕パネルのページが起動することを確認する。




ウ. 設定パネル内のプルダウンメニューから「追加」を選択する。



工. 「フォルダを参照」をクリックする。



オ. 「ますなび先生」の存在するドライブから「ますなび先生〇年」(〇は該当学年) フォルダを探して選択し、「OK」をクリックする。



力、「これらのファイルとフォルダを常に信頼する」の中に選択した「ますなび先生〇年」フォルダが登録されていることを確認し、このページを閉じる。



キ. 起動している「ますなび先生」を一度終了し、再度起動する。

免責事項

中学校数学指導書別冊「IT の活用」p. 22 の免責事項のとおり、Flash Player8 以降のバージョンにおける動作は、保証の対象外です。上記方法のセキュリティの設定によって万一ハードウェア等に不具合が生じましても、弊社は一切の責任を負いません。

悪しからずご了承ください。